

Anleitung zur „M-WLAN Secure Wi-Fi“ Einrichtung unter Windows 10

Um eine Benutzerkennung für das M-WLAN Secure Wi-Fi zu erhalten, ist eine Abfrage über das WLAN-Netz „**M-WLAN Free Wi-Fi**“ notwendig. Wenn Sie schon Zugangsdaten für das „**M-WLAN Secure Wi-Fi**“ besitzen sollten, befolgen Sie die Anleitung ab Punkt 2.

1. Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf das WLAN-Symbol 


1.1) Darauf öffnet sich die WLAN-Verbindungsübersicht





- 1.2) Durch den Mausklick auf die SSID „**M-WLAN Free Wi-Fi**“ und die Bestätigung auf „**Verbinden**“, öffnet sich automatisch die hotspot.swm Seite im Browser.

1.2.1) Falls sich die Seite nicht im Browser automatisch öffnet, öffnen Sie in einen beliebigen Browser und tragen oben in die Suchleiste <https://hotspot.swm.de/132/portal/> ein.

1.3) Navigieren Sie auf der hotspot.swm Seite unter „Secure Wi-Fi“, tragen Ihre E-Mail-Adresse ein, bestätigen die Nutzungsbedingungen und klicken auf „Account erstellen“.

 Free Wi-Fi

 Secure Wi-Fi

 FAQ

Account erstellen


Die folgenden Konfigurationen setzen wie in Punkt 1. beschrieben, eine M-WLAN Secure Wi-Fi Benutzererkennung voraus. Die Einrichtung des WLANs muss mit gültigen Administratorenberechtigungen erfolgen.

2. Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf das WLAN-Symbol 


2.1) Darauf öffnet sich die WLAN-Verbindungsübersicht




- 2.2) Durch den Mausklick auf die SSID „**M-WLAN Secure Wi-Fi**“ und die Bestätigung auf „**Verbinden**“, werden **Benutzername** sowie **Kennwort** abgefragt. Entfernen Sie den Haken bei „**Mein Windows-Benutzerkonto verwenden**“ und tragen Sie ihren Benutzernamen sowie das Kennwort ein und bestätigen Sie mit „**OK**“



2.2.1) Falls Sie nicht nach Benutzernamen und Kennwort abgefragt werden, bestehen wahrscheinlich schon Benutzerkenndaten unter dieser SSID auf Ihrem Rechner.

2.2.2) Um die Benutzerkennung zu löschen, navigieren Sie mit der rechten Maustaste auf das WLAN-Symbol . Dann auf „**Netzwerk- und Interneteinstellungen öffnen**“.

Wählen Sie zuerst auf der linken Spalte „**WLAN**“
und darauf auf der rechten Spalte „**Bekannte Netzwerke verwalten**“
aus.



2.2.3) Suchen Sie in der WLAN-Liste nach der WLAN-SSID „**M-WLAN Secure Wi-Fi**“ und entfernen Sie die Benutzerkennung mit „**nicht speichern**“.

2.2.4) Nach erfolgreichem entfernen der Benutzerkennung, folgen Sie wieder Punkt 1) dieses Dokumentes, um sich im M-WLAN Secure Wi-Fi anzumelden.

Die Anmeldung im M-WLAN Secure Wi-Fi ist nun erfolgt.